



MediaBrowser

Manuel d'utilisation du logiciel

Introduction

Présentation de MediaBrowser

Utilisations possibles du logiciel MediaBrowser	4
À lire avant toute utilisation de MediaBrowser	5
Types de fichiers pris en charge	7
Démarrage	8
Fermeture	9

Utilisation de fichiers vidéo stockés sur la caméra

Fonctionnement avec la caméra connectée

Lecture des fichiers vidéo stockés sur la caméra	11
Importer des fichiers vidéo sur l'ordinateur	14

Utilisation des fichiers vidéo importés sur l'ordinateur

Gestion de fichiers vidéo

Présentation de la Bibliothèque	17
Écran de navigation	18
Modification de la vue de l'écran de navigation	20
Lecture de fichiers vidéo	24
Modification de l'ordre des fichiers vidéo	26
Suppression de fichiers vidéo	27
Enregistrement d'une vidéo sous forme de nouveau fichier	29

Édition de séquences vidéo

Découpage d'une scène nécessaire (Rognage)	31
--	----

Utilisation de fichiers vidéo

Exportation de fichiers vidéo vers iTunes	36
Liaison avec YouTube	40

Conseils utiles

Paramètres et références

Préférences	45
Recherche dans les écrans (index des écrans)	46
Questions fréquemment posées	48
Informations sur l'Assistance aux utilisateurs de MediaBrowser	50

Présentation de MediaBrowser

Utilisations possibles du logiciel MediaBrowser	4
À lire avant toute utilisation de MediaBrowser.....	5
Types de fichiers pris en charge	7
Démarrage.....	8
Fermeture	9

Utilisations possibles du logiciel MediaBrowser

MediaBrowser vous permet de sauvegarder des fichiers vidéo stockés sur votre caméra sur votre ordinateur, puis de les gérer, de les éditer et de les utiliser à votre guise. Il vous suffit de suivre les instructions qui apparaissent sur l'écran pour utiliser les fonctions.



Importation de fichiers vidéo sur votre ordinateur (p. 14)



À lire avant toute utilisation de MediaBrowser

À propos du manuel d'utilisation du logiciel

Ce manuel vous explique comment utiliser « MediaBrowser LE » (ci-après dénommé « MediaBrowser »).

- Il n'aborde pas le fonctionnement de base du système d'exploitation Windows. La sélection des menus et l'utilisation des fenêtres sont basées sur les procédures générales de fonctionnement du système d'exploitation Windows.
- Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel est strictement interdite sans autorisation préalable.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
- En cas de question, veuillez contacter notre Centre d'assistance technique (p.50).
- Les illustrations du présent manuel sont des captures d'écran extraites d'une version en développement du logiciel. Il se peut que la version finale du logiciel soit différente.
- Ce manuel utilise les symboles suivants.

	Ce symbole indique une remarque importante concernant le fonctionnement du logiciel.
	Ce symbole indique un conseil d'utilisation utile.
	Ce symbole indique une page de référence concernant le sujet abordé.

Marques commerciales

- MediaBrowser™ est une marque commerciale de la société PIXELA CORPORATION.
- Windows® est une marque déposée de la société Microsoft Corporation ; elle est protégée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- L'appellation officielle du système d'exploitation Windows est Microsoft® Windows® Operating System.
- iPod® et iTunes® sont des marques commerciales de la société Apple Inc.
- YouTube™ et le logo YouTube sont des marques commerciales et des marques déposées de la société YouTube LLC.
- Google™ est une marque commerciale de la société Google Inc.
- This product contains the software product of FUJIFILM "Exif Toolkit For Windows Ver.2.5 " (Copyright (C) 1998-2003 FUJI PHOTO FILM CO.,LTD.). Exif is the image file format standard for digital still cameras stipulated by JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Les noms de société et les noms de marque mentionnés dans le présent manuel d'utilisation sont des marques commerciales, des marques déposées et des produits de leurs propriétaires respectifs.
- Les symboles ® et ™ ont été omis dans le présent manuel d'utilisation.

Mises en garde

- Si du contenu que vous avez enregistré et/ou modifié contient des œuvres créées par des tiers et protégées par le copyright, vous ne pouvez les utiliser que pour votre usage personnel.
- Utilisez un adaptateur secteur pour alimenter votre ordinateur portable.
- Connectez la caméra directement sur l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Il est déconseillé d'utiliser un concentrateur USB.
- Ne mettez pas l'ordinateur en mode veille lorsqu'une caméra y est connectée.

Restrictions d'emploi

- La norme Unicode n'est pas prise en charge par MediaBrowser.
- Certaines méthodes d'enregistrement ne sont pas prises en charge par MediaBrowser, et ce, même si les enregistrements vidéo sont effectués dans un format reconnu.
- MediaBrowser ne peut pas être utilisé lorsque plusieurs caméras sont connectées à l'ordinateur.
- Les dossiers système, les dossiers réservés à Windows, le répertoire racine C:\ et les disques optiques ne peuvent être sélectionnés comme emplacement d'enregistrement pour la Bibliothèque (p. 17) et les fichiers exportés.
- Il est impossible d'ajouter des fichiers à la Bibliothèque (p. 17) en faisant un glisser-déposer d'un disque externe vers l'Explorateur.
- L'exportation de fichiers après les avoir édités ou convertis à l'aide de MediaBrowser peut nuire à la qualité d'image du film.
- Immunité concernant la fonction de transfert vers YouTube

Lorsque vous utilisez la fonction de transfert vers YouTube, le nombre de fichiers transférés par heure peut être limité par les spécifications de YouTube. Aussi, nous ne pouvons pas garantir que le logiciel fonctionnera pleinement en cas de modification des spécifications de YouTube.
- Consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir les informations les plus récentes concernant les restrictions d'emploi du logiciel.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

Types de fichiers pris en charge

Vous pouvez utiliser des fichiers vidéo enregistrés sur la caméra avec laquelle ce logiciel vous a été fourni.

- * Il est impossible d'utiliser des fichiers très courts (moins de 1 seconde).
- * Les fichiers audio ne sont pas pris en charge.

Importation

■ Format de fichier (extension)

- Fichiers vidéo enregistrés sur la caméra avec laquelle MediaBrowser vous a été fourni (.mov).
- Fichiers édités dans MediaBrowser (.mov)
- JPEG (.jpg)

■ Type de support

- Caméra avec laquelle MediaBrowser vous a été fourni
- Carte mémoire SD

Exportation

■ Format de fichier (extension)

- Modifier les Vidéos : MOV (.mov)
- Pour exporter à iTunes : M4V (.m4v)

Connexion de la caméra

1. Allumez la caméra.
2. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

* Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Il est déconseillé d'utiliser un concentrateur USB.



➔ L'écran de navigation (p. 18) apparaît.

 Consultez le manuel d'utilisation de la caméra pour toute question relative à l'utilisation de ce dernier.

Démarrage de MediaBrowser

Pour démarrer MediaBrowser, procédez de l'une des manières suivantes :

■ Connectez la caméra.

MediaBrowser démarre automatiquement lorsque la caméra est connectée.

■ Démarrage à partir de l'icône de raccourci

Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci présente sur le Bureau de votre ordinateur.



■ Démarrage à partir du menu [Démarrer]

Sélectionnez [Démarrer] - [Tous les programmes] - [PIXELA] - [MediaBrowser LE] - [MediaBrowser LE].



Vérification des informations les plus récentes

Lors du démarrage de MediaBrowser, des messages vous demandent si vous souhaitez consulter les informations relatives au produit et vérifier que vous disposez bien de la dernière version du logiciel. Cliquez sur [Oui] pour ouvrir le navigateur Internet et accéder au site d'information.

* Les messages ne s'affichent que lorsque votre ordinateur est connecté à Internet.

* Vous pouvez configurer les Préférences de manière à afficher/masquer les messages (p. 45).

Déconnexion de la caméra

1. Cliquez sur  (XP) /  (Vista) dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur [Retirer le périphérique de stockage de masse - Lecteur (X:) en toute sécurité].
 - * La lettre du lecteur (Lecteur X: dans notre exemple) peut varier d'un ordinateur à l'autre.
 - * Si plusieurs choix vous sont proposés, sélectionnez le lecteur correspondant à la caméra.

➔ Un message vous informant que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité apparaît.
3. Déconnectez la caméra.

Quitter MediaBrowser


Cliquez sur  (XP) /  (Vista) dans le coin supérieur droit de l'écran.

* Fermez toutes les boîtes de dialogue et tous les écrans de paramétrage avant de quitter le programme.

Windows XP



Windows Vista



Fonctionnement avec la caméra connectée

Lecture des fichiers vidéo stockés sur la caméra.....	11
Importer des fichiers vidéo sur l'ordinateur	14

Lecture des fichiers vidéo stockés sur la caméra


Vous pouvez lire les fichiers vidéo stockés sur la caméra.

1. Connectez la caméra à l'ordinateur.



➔ L'écran de navigation (p. 18) apparaît.

2. Cliquez sur une date à laquelle le fichier vidéo que vous souhaitez lire se trouve.




Modification de l'affichage

Vous pouvez sélectionner le mois à l'aide des boutons 1 à 12. Les boutons  et  permettent également de modifier la disposition des fichiers vidéo.

Consultez les p. 18 à 23 pour plus de détails.


3. Double-cliquez sur un fichier vidéo.



➡ La lecture commence et les fichiers vidéo stockés sur la caméra sont lus les uns après les autres.

📖 Consultez la p. 13 pour toute information concernant le fonctionnement de l'écran de lecture.

Écran de lecture (caméra)



- 1** Durée écoulée
Indique la position actuelle de la lecture.
- 2** Barre de progression de la lecture
Indique la position actuelle de la lecture. Vous pouvez également faire glisser le curseur pour définir l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture.
- 3** Durée restante
Permet d'afficher la durée restante du fichier vidéo en cours de lecture.
- 4** Bouton 
Permet de lire/mettre en pause le fichier vidéo. Pendant la lecture, le bouton a l'aspect d'un bouton Pause.
- 5** Bouton Ignorer une image
 : permet de revenir à l'image précédente.
 : permet de passer à l'image suivante.
- 6** Bouton Ignorer un fichier
 : permet de revenir au début du fichier vidéo que vous êtes en train de lire.
* Lorsque le point de lecture est déjà au début du fichier vidéo, il passe au début du fichier vidéo précédent.
 : permet de passer directement au début du fichier vidéo suivant.
- 7** Niveau sonore
Permet de régler le volume du fichier vidéo que vous êtes en train de lire.
Le bouton  permet de mettre le son en sourdine ou de le restaurer.
- 8** Bouton [Terminer la lecture]
Permet d'arrêter la lecture et de revenir à l'écran de navigation.

Importer des fichiers vidéo sur l'ordinateur


Vous pouvez importer des fichiers vidéo stockés dans votre caméra sur l'ordinateur. Les fichiers vidéo importés sont enregistrés dans la Bibliothèque (p. 17).

1. Connectez la caméra à l'ordinateur.



➡ L'écran de navigation (p. 18) apparaît.

2. Cliquez sur une date à laquelle le fichier vidéo que vous souhaitez importer se trouve.



! Fichiers vidéo pouvant être importés

Vous pouvez utiliser des fichiers vidéo enregistrés sur la caméra avec laquelle ce logiciel (MediaBrowser LE) vous a été fourni.


- * Il est impossible d'utiliser des fichiers très courts (moins de 1 seconde).
- * Les fichiers audio ne sont pas pris en charge.

💡 Sélection de plusieurs fichiers

Pour sélectionner des fichiers contigus, maintenez la touche [Maj] enfoncée et sélectionnez les fichiers. Pour sélectionner des fichiers non contigus, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et sélectionnez les fichiers.

Si vous souhaitez sélectionner des fichiers créés à des dates différentes, sélectionnez [Montrer tout] dans le panneau Source (p. 18), puis cliquez sur le bouton  avant de sélectionner les fichiers.

3. Faites glisser et déposez les fichiers vidéo dans [Montrer tout].



➡ Les fichiers vidéo sont enregistrés dans la Bibliothèque (p. 17).

Gestion de fichiers vidéo

Présentation de la Bibliothèque	17
Écran de navigation	18
Modification de la vue de l'écran de navigation	20
Lecture de fichiers vidéo	24
Modification de l'ordre des fichiers vidéo	26
Suppression de fichiers vidéo.....	27
Enregistrement d'une vidéo sous forme de nouveau fichier	29

Présentation de la Bibliothèque

Qu'est-ce que la Bibliothèque ?

L'emplacement où sont stockés les fichiers vidéo utilisés dans MediaBrowser est appelé la Bibliothèque. Les fichiers vidéo importés de la caméra ou de toute autre source sont stockés dans la Bibliothèque.

Rôle de la Bibliothèque

La Bibliothèque vous permet de gérer vos différents fichiers vidéo plus facilement. En connectant la caméra, vous pouvez parcourir les fichiers vidéo qu'elle contient.

La Bibliothèque vous permet de réaliser les opérations suivantes.

- Lecture des fichiers vidéo
- Classer les fichiers vidéo par nom, par date, etc.
- Couper les scènes inutiles
- Exporter des fichiers vidéo vers iTunes
- Liaison avec YouTube

Emplacement de la Bibliothèque dans l'ordinateur

Les fichiers vidéo stockés dans la Bibliothèque se trouvent à l'emplacement par défaut suivant :

Dossier [MediaBrowser LE] dans le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos]


- * Dossier [Mes documents]/[Documents] si le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos] n'existe pas.
- * Vous pouvez modifier cet emplacement dans le menu Préférences (p. 45).

Utilisation

Dans l'écran de navigation, vous pouvez voir les fichiers vidéo stockés dans la Bibliothèque.

Écran de navigation

L'écran de navigation est constitué de deux parties : le panneau Source qui permet de sélectionner l'emplacement à parcourir et le panneau de navigation qui permet de sélectionner les fichiers vidéo.



1 Panneau Source

Emplacements contenant des fichiers vidéo stockés ou triés.

2 Panneau Navigateur

Les fichiers vidéo situés dans l'emplacement que vous avez sélectionné dans le panneau Source apparaissent.




Consultez les p. 18 à 23 pour plus d'informations sur les panneaux.

Écran de navigation

Panneau Source

Emplacements contenant des fichiers vidéo stockés ou triés. Lorsque vous sélectionnez un emplacement dans le panneau Source, les fichiers vidéo situés à cet emplacement s'affichent dans le panneau de navigation (p. 19).



1 Périphérique

Les périphériques connectés à l'ordinateur.



Caméra

Affiche la liste des fichiers vidéo présents dans la caméra.



Carte mémoire SD

Affiche la liste des fichiers vidéo présents sur la carte mémoire SD insérée dans la caméra.

2 Bibliothèque

La Bibliothèque est l'endroit où tous les fichiers vidéo utilisés dans MediaBrowser sont stockés.



Montrer tout

Permet d'afficher tous les fichiers vidéo stockés dans la Bibliothèque.




Calendrier

Permet d'afficher les fichiers vidéo créés une année et un mois spécifiques.

Panneau Navigateur

Les fichiers vidéo situés à l'emplacement que vous avez sélectionné dans le panneau Source (p. 18) s'affichent.



1 Changement d'affichage

Change l'affichage des fichiers vidéo



Permet d'afficher une liste de miniatures ainsi que les informations relatives aux fichiers vidéo. (p. 23).



Permet d'afficher les fichiers vidéo classés par mois sous forme de calendrier. (p. 21 et 22).

2 Filtre d'affichage

Filtre les fichiers vidéo à afficher.



Permet d'afficher tous les fichiers.



Permet de n'afficher que les fichiers vidéo.



Permet de n'afficher que les images fixes.

3 Bouton [YouTube]

Permet d'accéder à l'écran Transfert vers YouTube où vous pourrez transférer des fichiers vidéo vers YouTube.

4 Bouton [Exporter]

Permet d'accéder à l'écran Exportation où vous pourrez transférer des fichiers vidéo vers iTunes.



Icônes d'état de fichier

Les icônes suivantes s'affichent en fonction de l'état du fichier.

Icône	Etat du fichier
	Fichier vidéo
	Fichier image fixe
	[Marque de fichier importé] Parmi les fichiers stockés sur la caméra, ceux qui ont déjà été importés dans la Bibliothèque s'affichent avec une « marque de fichier importé ».
	[Impossible de trouver ce fichier] Le fichier a été ajouté à la Bibliothèque par le passé, mais il ne s'y trouve plus car l'emplacement du fichier a changé ou le fichier a été supprimé. * Dans l'affichage sous forme de liste, cette icône s'affiche dans la colonne de gauche de la miniature.
	[Impossible de déplacer ce fichier] Le fichier ne peut être déplacé vers l'emplacement spécifié lorsque ce symbole s'affiche pendant une tentative de glisser-déposer. * Le curseur se transforme en cette icône.

Modification de la vue de l'écran de navigation

L'écran de navigation peut s'afficher de deux manières différentes :

■ Calendrier (mensuel/journalier) ----- p. 21, 22

Cliquez sur le bouton . Les miniatures des fichiers vidéo apparaissent sur le calendrier en fonction de la date et de l'heure de création des fichiers. Cette vue vous permet de voir les fichiers par ordre chronologique.



■ Affichage sous forme de liste ----- p. 23

Cliquez sur le bouton . Les miniatures et les informations détaillées des fichiers vidéo s'affichent. Après avoir cliqué sur [Montrer tout] dans le panneau Source, vous pouvez trier les fichiers selon divers critères.

* Vous ne pouvez pas trier les fichiers lorsque vous les sélectionnez dans le Calendrier du panneau Source.



Affichage sous forme de calendrier (mensuel)

Les boutons  vous permettent d'accéder à l'affichage sous forme de calendrier (mensuel).



1 Bouton (année précédente)

Permet d'afficher le calendrier de l'année précédente. Désactivé lorsqu'il n'existe aucun fichier vidéo enregistré au cours de l'année précédant l'année affichée.

2 Boutons à correspondant aux mois


Les boutons correspondant aux mois au cours desquels des fichiers vidéo ont été enregistrés sont activés.

3 Bouton (année suivante)

Permet d'afficher le calendrier de l'année suivante. Désactivé lorsqu'il n'existe aucun fichier vidéo enregistré au cours de l'année suivant l'année affichée.

Affichage sous forme de calendrier (journalier)

Dans l'affichage sous forme de calendrier mensuel, cliquez sur une date comportant une miniature pour accéder au Calendrier journalier.



- 1 Barre de modification de la taille des miniatures
Faites glisser le curseur pour modifier la taille des miniatures.
- 2 Bouton  (retour au calendrier mensuel)
Permet de revenir à l'affichage sous forme de calendrier mensuel.
- 3 Bouton  (semaine précédente)
Permet d'afficher le calendrier de la semaine contenant les fichiers vidéo enregistrés avant les fichiers vidéo actuellement affichés.
- 4 Bouton Date
Les boutons correspondant aux dates où des fichiers vidéo ont été enregistrés sont activés.
- 5 Bouton  (semaine suivante)
Permet d'afficher le calendrier de la semaine contenant les fichiers vidéo enregistrés après les fichiers vidéo actuellement affichés.
- 6 Durée
Affiche les miniatures des fichiers vidéo dans la colonne de la durée d'enregistrement.
- 7 Mémo
Vous pouvez saisir un mémo concernant le moment où vous avez enregistré le fichier vidéo.
 - * Vous ne pouvez pas saisir de mémo lorsque la caméra est sélectionnée dans le panneau Source.

Affichage sous forme de liste

Le bouton  vous permet d'accéder à l'affichage sous forme de liste.



1 Bouton [Désélectionner]

Permet d'annuler les sélections de fichiers vidéo.

2 Bouton [Sélectionner tout]

Permet de sélectionner tous les fichiers vidéo présents dans le panneau de navigation.

3 En-têtes

Les éléments suivants s'affichent pour chaque fichier vidéo.


- État du fichier
- Miniature
- Nom de fichier
- Date
- Durée de lecture
- Taille du fichier
- Infos vidéo
- Infos audio

 Vous pouvez modifier la taille de la miniature en faisant glisser la ligne située entre les en-têtes [Miniature] et [Nom de fichier] du panneau de navigation.


Lecture de fichiers vidéo

Vous pouvez lire les fichiers vidéo importés sur l'ordinateur.

1. Cliquez sur une date à laquelle le fichier vidéo que vous souhaitez lire se trouve.



2. Cliquez deux fois sur un fichier vidéo.




➡ La lecture commence et les fichiers vidéo sélectionnés dans le panneau Source sont lus les uns après les autres.



Quitter la lecture

Cliquez sur le bouton [Terminer la lecture].

Écran de lecture (Bibliothèque)



1 Durée écoulée

Indique la position actuelle de la lecture.

2 Barre de progression de la lecture

Indique la position actuelle de la lecture. Vous pouvez également faire glisser le curseur pour définir l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture.

3 Durée restante

Permet d'afficher la durée restante du fichier vidéo en cours de lecture.

4 Bouton

Permet de lire/mettre en pause le fichier vidéo. Pendant la lecture, le bouton a l'aspect d'un bouton Pause.

5 Bouton Ignorer une image



: permet de revenir à l'image précédente.



: permet de passer à l'image suivante.

6 Bouton Ignorer un fichier



: permet de revenir au début du fichier vidéo que vous êtes en train de lire.

* Lorsque le point de lecture est déjà au début du fichier vidéo, il passe au début du fichier vidéo précédent.



: permet de passer directement au début du fichier vidéo suivant.

7 Niveau sonore

Permet de régler le volume du fichier vidéo que vous êtes en train de lire. Le bouton  permet de mettre le son en sourdine ou de le restaurer.

8 Bouton [Modifier les vidéos]

Affiche l'écran d'édition de fichier vidéo et permet de couper la séquence vidéo en cours de lecture.

9 Bouton [Terminer la lecture]


Permet d'arrêter la lecture et de revenir à l'écran de navigation.

Modification de l'ordre des fichiers vidéo

Cliquez sur le bouton  pour modifier l'ordre des fichiers vidéo.

Classement des éléments par ordre croissant/décroissant

Cliquez sur un en-tête du panneau de navigation.



Classement par glisser-déposer

Sélectionnez un fichier vidéo et faites-le glisser vers l'emplacement de votre choix.



! Eléments ne pouvant pas être classés par ordre croissant/décroissant


Pour les éléments suivants, vous ne pouvez pas classer les fichiers vidéo par ordre croissant/décroissant.

- Marque [Impossible de trouver ce fichier] ()
- Miniature
- Infos vidéo
- Infos audio


Suppression de fichiers vidéo

Il existe deux manières de supprimer des fichiers vidéo stockés dans la Bibliothèque : vous pouvez les supprimer de l'ordinateur ou les effacer de la Bibliothèque.

1. Sélectionnez un fichier à supprimer.



2. Sélectionnez [Effacer] dans le menu [Édition].



➡ Une boîte de dialogue vous demandant de confirmer votre choix apparaît.

3. Procédez à la suppression.


- Si vous souhaitez supprimer les fichiers de l'ordinateur, sélectionnez [Supprimer complètement].
- Si vous souhaitez simplement que le fichier n'apparaisse plus dans la Bibliothèque, sélectionnez [Conserver les fichiers].




Enregistrement d'une vidéo sous forme de nouveau fichier

Vous pouvez copier et enregistrer des fichiers vidéo à un emplacement de votre choix afin de pouvoir les utiliser dans des applications autres que MediaBrowser.

1. Sélectionnez un fichier vidéo, puis sélectionnez [Enregistrer...] dans le menu [Fichier].



2. Indiquez l'emplacement de destination et le nom de fichier, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].



Destination d'enregistrement des fichiers

Pour modifier l'emplacement de destination, cliquez sur le bouton [Parcourir...], puis sélectionnez l'emplacement de destination.

Nom de fichier

[Utiliser le nom de fichier d'origine]

Permet d'enregistrer le fichier sous le même nom de fichier que le fichier d'origine.

[Entrer le nom de fichier]

Saisissez le nom de fichier de votre choix. L'extension du fichier est ajoutée automatiquement. Si un fichier du même nom existe déjà dans l'emplacement de destination, ils sont enregistrés sous la forme suivante: "Nom de fichier_1" et "Nom de fichier_2".



Sélection de plusieurs fichiers

Pour sélectionner des fichiers contigus, maintenez la touche [Maj] enfoncée et sélectionnez les fichiers. Pour sélectionner des fichiers non contigus, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et sélectionnez les fichiers.

Si vous souhaitez sélectionner des fichiers créés à des dates différentes, sélectionnez [Montrer tout] dans le panneau Source, puis cliquez sur le bouton  avant de sélectionner les fichiers.

➡ Une copie du fichier vidéo est enregistrée à l'emplacement spécifié.

Édition de séquences vidéo


Découpage d'une scène nécessaire (Rognage).....	31
---	----

Découpage d'une scène nécessaire (Rognage)

Vous pouvez couper une scène nécessaire d'un fichier vidéo et l'enregistrer dans un nouveau fichier.

1. Double-cliquez sur le fichier vidéo que vous souhaitez éditer.

* Sélectionnez un fichier vidéo présent dans la section [Bibliothèque] du panneau Source.



➡ L'écran de lecture apparaît.

2. Cliquez sur [Modifier les Vidéos].



➡ L'écran de rognage apparaît.

3. Déplacez le curseur IN-point jusqu'à la position de départ de la séquence que vous souhaitez enregistrer sous forme de nouveau fichier.



4. Déplacez le curseur OUT-point jusqu'au point de fin de la séquence.



Spécification de la scène

Cliquez sur le bouton  et ajustez au moyen du bouton  ou  ou du curseur de lecture.

5. Cliquez sur [Régler].




➡ Le fichier édité est ajouté à la Bibliothèque.

- * Le fichier d'origine n'est pas modifié et un nouveau fichier est enregistré sous le nom « titre du film_Edit.mov » à l'emplacement de destination suivant.

.../dossier [Destination primaire] créé dans Préférences/Edition/AAMMJJ/

6. Cliquez sur [Terminer l'édition vidéo].



➡ L'écran de lecture réapparaît.

Fichiers utilisés pour le rognage

Les fichiers utilisés pour le rognage restent dans la Bibliothèque et un fichier édité est créé.

Ne démarre ou s'arrête pas aux scènes indiquées...

Lors du rognage, le fichier est manipulé sous forme de séquences vidéo de 1 à 2 secondes. Le point IN/OUT sera défini au début/à la fin de la scène de la séquence dans laquelle la scène désignée se trouve.

Il se peut que les fichiers édités ne démarrent pas/ne se terminent pas aux scènes désignées. Tout dépend des scènes que vous avez définies.

Écran d'édition (Rognage)



1 Durée écoulée

Indique la position actuelle de la lecture.

2 Barre de progression de la lecture

Vous pouvez faire glisser le curseur pour définir l'endroit où vous souhaitez commencer la lecture.

3 Durée restante

Durée de lecture restante. Affiche la durée restante entre les curseurs IN-point et OUT-point.

4 Curseur IN-point

Curseur permettant de spécifier le point de départ à partir duquel vous souhaitez enregistrer un nouveau fichier.

* Il est impossible de définir plusieurs pages.

5 Curseur OUT-point

Curseur permettant de spécifier le point de fin à partir duquel vous souhaitez enregistrer un nouveau fichier.

* Il est impossible de définir plusieurs pages.

6 Bouton

Permet de lire/mettre en pause le fichier vidéo. Pendant la lecture, le bouton a l'aspect d'un bouton Pause.

7 Bouton Ignorer une image

 : permet de revenir à l'image précédente.

 : permet de passer à l'image suivante.

8 Niveau sonore

Permet de régler le volume du fichier vidéo que vous êtes en train de lire. Le bouton  permet de mettre le son en sourdine ou de le restaurer.

9 Bouton [Régler]

Permet de couper la plage spécifiée et de créer un nouveau fichier.

* Le fichier d'origine n'est pas modifié.

10 Bouton [Terminer l'édition vidéo]

Permet de quitter le mode édition et de revenir à l'écran de lecture.

Utilisation de fichiers vidéo

Exportation de fichiers vidéo vers iTunes 36

Liaison avec YouTube..... 40


Exportation de fichiers vidéo vers iTunes

Les fichiers vidéo sont convertis dans un format pris en charge par votre iPod et ajoutés à iTunes.

Préparation

1. Sélectionnez une date à laquelle le fichier vidéo que vous souhaitez exporter se trouve.

Sélectionnez [Montrer tout] pour pouvoir transférer plusieurs fichiers créés à des dates différentes.



2. Cliquez sur [Exporter].



➔ L'écran d'exportation apparaît.

! Avant l'exportation
iTunes doit être installé sur votre ordinateur.

Étape 1 : Sélection des candidats

3. Sélectionnez [Sélectionner fichiers individuellement].



4. Cliquez sur [Suivant].



Étape 2 : Sélection des candidats individuellement

5. Faites glisser et déposez le(s) fichier(s) à exporter dans la moitié inférieure de l'écran.



6. Cliquez sur [Suivant].



💡 Annulation de la sélection

Pour supprimer un fichier vidéo ajouté dans la partie inférieure de l'écran, sélectionnez-le, puis cliquez sur [Désélectionner].

Étape 3 : Confirmation


7. Cliquez sur [Démarrer].



➡ La conversion du fichier vidéo et son transfert vers iTunes commencent.

Étape 4 : Exportation

8. Cliquez sur [OK] pour refermer le message.



➡ Les fichiers vidéo exportés sont ajoutés à la Liste de lecture iTunes et seront ajoutés dans votre iPod lors de la prochaine synchronisation de ce dernier.

 Modification de l'emplacement de destination des enregistrements

Cliquez sur [Param.] et modifiez la destination.

 Qualité d'image dans iTunes

La qualité d'image dans iTunes dépend de la qualité du fichier vidéo d'origine.

Format d'image	Vidéo d'origine	iTunes
16:9	1440 x 1080	640 x 360
	1270 x 720	
4:3	640 x 480	640 x 480
	320 x 240	320 x 240

* Echelle : pixels

 Si vous ne parvenez pas à exporter le fichier vers iTunes

Consultez les sections "Questions/réponses", "Informations les plus récentes", "Informations de téléchargement", etc., accessibles dans l'aide, via le lien [Cliquez pour afficher les informations les plus récentes].


Liaison avec YouTube

Les fichiers vidéo sont transférés vers YouTube.

Préparation

1. Sélectionnez une date à laquelle le fichier vidéo que vous souhaitez transférer se trouve.

Sélectionnez [Montrer tout] pour pouvoir transférer plusieurs fichiers créés à des dates différentes.



2. Cliquez sur [YouTube].



➡ L'écran de transfert vers YouTube apparaît.

! Avant le transfert

À noter que pour pouvoir transférer des fichiers vidéo vers YouTube, vous devez posséder un compte sur YouTube et disposer d'une connexion Internet.

Étape 1 : Sélection des candidats

3. Faites glisser et déposez le(s) fichier(s) à transférer dans la moitié inférieure de l'écran.

Vous pouvez transférer jusqu'à dix fichiers à la fois.



4. Cliquez sur [Suivant].



💡 Annulation de la sélection

Pour supprimer un fichier vidéo ajouté dans la partie inférieure de l'écran, sélectionnez-le, puis cliquez sur [Désélectionner].

❗ Si vous transférez un fichier de longue durée,

une icône de restriction (?) s'affiche sur les miniatures des fichiers vidéo dont la durée est supérieure à 10 minutes ou dont la taille est supérieure à 1 Go. À noter que les fichiers comportant cette icône risquent de ne pas être transférés correctement.

Étape 2 : Saisie des informations du compte

5. Saisissez vos identifiants de connexion YouTube, puis cliquez sur [Suivant].



Nom d'utilisateur

Cliquez sur [Ajouter], puis tapez votre nom d'utilisateur YouTube.

Mot de passe

Tapez votre mot de passe de connexion à YouTube.



Si vous vous connectez à un compte Google...

Vous devez lier vos comptes Google et YouTube à l'avance. Saisissez votre adresse e-mail Google complète dans le champ de saisie, sous la forme indiquée ci-dessous :

***** (nom d'utilisateur)@gmail.com

Étape 3 : Saisie des infos

6. Définissez les informations relatives au fichier vidéo.

Saisissez [Description]/[Catégorie]/[Tag]/[Privée]. Les informations saisies ici s'appliquent à tous les fichiers transférés simultanément.




7. Cliquez sur [Envoyer].



→ Le transfert vers YouTube commence.

Étape 4 : Envoyer

8. Cliquez sur [OK] pour refermer le message.



! Si vous ne parvenez pas à transférer le fichier vers YouTube...

Consultez les sections "Questions/réponses", "Informations les plus récentes", "Informations de téléchargement", etc., accessibles dans l'aide, via le lien [Cliquez pour afficher les informations les plus récentes].

Paramètres et références

Préférences..... 45


Recherche dans les écrans (index des écrans) 46

Questions fréquemment posées..... 48

Informations sur l'Assistance aux utilisateurs de MediaBrowser..... 50

Écran Préférences

Cet écran s'affiche lorsque vous sélectionnez [Préférences...] dans le menu [Param.].



1 Espace de travail

Sélectionnez un emplacement pour MediaBrowser. Les volumes dans lesquels vous ne pouvez pas enregistrer de fichiers ne s'affichent pas.

2 Paramètres de destination de la Bibliothèque

Définissez deux emplacements pour enregistrer le contenu de la Bibliothèque.

[Destination primaire]

Les fichiers sont enregistrés jusqu'à ce que tout l'espace disponible de cet emplacement soit utilisé.

- * Le dossier [MediaBrowser LE] situé dans le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos] est sélectionné par défaut.
Le dossier [Mes documents]/[Documents] est sélectionné si le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos] n'existe pas.
- * Ne supprimez pas le dossier de destination d'origine après que vous ayez changé l'emplacement de destination de la Bibliothèque. Le nouvel emplacement de destination de la Bibliothèque ne contiendra que les fichiers que vous avez ajoutés à la Bibliothèque après la modification.

[Destination]

Les fichiers sont enregistrés à cet emplacement lorsque l'espace disponible dans l'emplacement de destination principal est totalement utilisé.

[Changer les destinations]

Permet de passer de l'emplacement de destination principal [Destination primaire] au second emplacement de destination [Destination].

3 Réinitialisation de toutes les Marques de fichier importé

Cliquez sur [Réinitialiser] pour réinitialiser toutes les Marques de fichier importé (p. 19).

4 Début de semaine

Vous pouvez choisir d'afficher sur le Calendrier Dimanche ou Lundi comme premier jour de la semaine.

5 Télécharger à YouTube

Décochez cette option si vous n'arrivez pas à télécharger les fichiers vidéo enregistrés dans "1080p" (un mode d'enregistrement).

6 Vérification des informations les plus récentes

Vous permet de configurer le logiciel de manière à masquer/afficher les messages vous invitant à consulter les informations les plus récentes sur le produit et à vérifier que vous possédez bien la dernière version du logiciel, lors du démarrage de MediaBrowser.

- * Les messages ne s'affichent que lorsque votre ordinateur est connecté à Internet.

Recherche dans les écrans (index des écrans)


Consultez la page indiquée pour plus d'explications sur l'écran.

Écran de navigation

- Écran de navigation (présentation) ----- p. 17




- Panneau Source ----- p. 18



- Panneau Navigateur ----- p. 19



- Calendrier (mensuel) ----- p. 21



- Calendrier (journalier) ----- p. 22



- Affichage sous forme de liste ----- p. 23



Écran de lecture

- Écran de lecture (caméra) ----- p. 13



- Écran de lecture (bibliothèque) ----- p. 25



Divers

- Écran d'édition (Rognage) ----- p. 34



- Écran Préférences ----- p. 45



Questions fréquemment posées

Préparation

? MediaBrowser ne fonctionne pas correctement.

- ✓ Quittez MediaBrowser et redémarrez l'ordinateur.

? L'ordinateur ne reconnaît pas ma caméra.

- ✓ Procédez aux vérifications suivantes :
 - Avez-vous installé MediaBrowser ?
 - Avez-vous mis la caméra sous tension ?
 - Le câble USB est-il correctement relié à l'ordinateur ? Si le câble USB est correctement branché, mais n'est pas reconnu, branchez-le sur un autre port USB de l'ordinateur.
 - Débranchez le câble USB, puis redémarrez l'ordinateur et rebranchez la caméra sur l'ordinateur en respectant la procédure indiquée.
 - Débranchez tous les périphériques USB autres que la caméra, le clavier et la souris.
 - Si la caméra est branchée sur un concentrateur USB, branchez-la directement sur l'ordinateur.
 - Si un logiciel résident est installé, quittez ce logiciel avant de brancher la caméra.

? MediaBrowser dépasse les limites de l'écran de l'ordinateur.

- ✓ Cela se produit lorsque la résolution de l'écran est inférieure à 800 x 600. Sélectionnez une résolution supérieure à 1024 x 768 dans l'écran Propriétés.

? Puis-je éditer des fichiers vidéo ?

- ✓ Oui, vous pouvez rogner des fichiers vidéo en sélectionnant [Modifier les Vidéos] dans l'écran de lecture.

? J'ai quitté l'application résidente par erreur.

- ✓ Vous pouvez y accéder en sélectionnant [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Starup] - [DeviceMonitor LE].
 - * En cas de doute, redémarrez l'ordinateur. L'application se rouvrira automatiquement.

Importation de fichiers vidéo

? Je ne parviens pas à importer des fichiers situés sur un réseau dans la Bibliothèque.

- ✓ Vous ne pouvez pas ajouter de fichiers situés sur un réseau dans la Bibliothèque.
 - * Si vous souhaitez utiliser des fichiers stockés sur un réseau, commencez par enregistrer les fichiers sur votre ordinateur, puis ajoutez les fichiers à la Bibliothèque en sélectionnant [Ajout de fichiers à la Bibliothèque]/[Ajout de dossier à la Bibliothèque] dans le menu [Fichier].

? Je ne parviens pas à transférer des fichiers vidéo de la caméra vers l'ordinateur.

- ✓ Essayez un autre port USB de l'ordinateur. Si vous possédez un ordinateur de bureau, utilisez l'un des ports USB situés à l'arrière.

? L'importation d'un fichier vidéo de la caméra vers l'ordinateur demande beaucoup de temps.

- ✓ Le temps nécessaire pour importer de nombreux fichiers par lots ou pour importer un gros fichier vidéo peut être assez long.
 - * Pendant l'importation, refermez tous les logiciels autres que MediaBrowser.

? À quel endroit de l'ordinateur le fichier vidéo a-t-il été enregistré ?

- ✓ A l'emplacement que vous avez indiqué dans le champ [Destination primaire] de l'écran Préférences (p. 45). Le dossier [MediaBrowser LE] situé dans le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos] est sélectionné par défaut.
 - * Le dossier [Mes documents]/[Documents] est sélectionné si le dossier [Mes vidéos]/[Vidéos] n'existe pas.

Gestion de fichiers vidéo

? Le message (Impossible de trouver ce fichier) apparaît.

- ✓ MediaBrowser ne peut trouver les fichiers si, par exemple, les fichiers ont été supprimés dans l'Explorateur après avoir été ajoutés dans la Bibliothèque. Ne supprimez pas et ne déplacez pas les fichiers vidéo que vous utilisez dans MediaBrowser. Si vous supprimez un fichier, supprimez-le également dans la Bibliothèque et ajoutez-le de nouveau dans la Bibliothèque.

? Je souhaite effacer toutes les marques de fichier importé .

- ✓ Sélectionnez [Préférences...] (p. 45) dans le menu [Param.] et réinitialisez.

Utilisation de fichiers vidéo

? Je ne parviens pas à exporter des fichiers vers iTunes.

- ✓ iTunes est nécessaire pour effectuer l'exportation. Vous pouvez télécharger iTunes sur le site Internet de la société Apple Inc.
- ✓ Consultez les sections "Questions/réponses", "Informations les plus récentes", "Informations de téléchargement", etc., accessibles dans l'aide, via le lien [Cliquez pour afficher les informations les plus récentes].

? Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers YouTube.

- ✓ À noter que pour pouvoir transférer des fichiers vers YouTube, vous devez posséder un compte YouTube. Créez un compte.
- ✓ La communication entre MediaBrowser et Internet risque d'être bloquée si vous avez installé un logiciel de sécurité. Activez l'accès Internet de MediaBrowser.
 - * Pour savoir comment paramétrer votre logiciel de sécurité pour qu'il autorise une application à accéder à Internet, contactez le service d'assistance de l'éditeur du logiciel de sécurité.
 - * Consultez la p. 6 pour plus d'informations sur l'immunité concernant la fonction de transfert vers YouTube.

- ✓ Consultez les sections "Questions/réponses", "Informations les plus récentes", "Informations de téléchargement", etc., accessibles dans l'aide, via le lien [Cliquez pour afficher les informations les plus récentes].

? Combien de temps faut-il pour transférer des fichiers vidéo vers YouTube ?

- ✓ 5 à 20 minutes sont nécessaires pour transférer un fichier vidéo d'une minute (avec un débit de 1 Mo/s).
 - * Cette durée varie en fonction de la qualité de l'image et de l'environnement de communication.

? Le titre du fichier transféré a été modifié sur YouTube.

- ✓ Si vous utilisez des caractères spéciaux tels que &, <, >, etc., ils sont remplacés par _ lors du transfert.

? Je n'arrive pas à télécharger les fichiers vidéo enregistrés dans "1080p" (un mode d'enregistrement).

- ✓ Dans l'écran Préférences (p. 45), décochez "Télécharger sans convertir les fichiers" dans "Télécharger à YouTube".

Divers

? Je ne parviens pas à quitter MediaBrowser.

- ✓ Fermez toutes les boîtes de dialogue et tous les écrans de paramétrage avant de quitter le programme.

? J'ai débranché le câble USB et MediaBrowser ne fonctionne pas correctement.

- ✓ Quittez MediaBrowser et reconnectez la caméra. Puis, démarrez MediaBrowser.
 - * Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas la caméra lorsque vous utilisez MediaBrowser.

? Il y a des fichiers que je ne peux pas utiliser pour certaines fonctions.

- ✓ Il est impossible d'utiliser des fichiers très courts (moins de 1 seconde).

Informations sur l'Assistance aux utilisateurs de MediaBrowser

PIXELA CORPORATION propose un service d'assistance aux utilisateurs enregistrés. Pour toute demande de renseignement technique concernant ce produit, veuillez contacter le Centre d'assistance technique de votre région.

Centre d'assistance utilisateurs

États-Unis et Canada

+1-800-458-4029 (appel gratuit)

Langue : anglais

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne)

+1-800-1532-4865 (appel gratuit)

Langues : anglais, allemand, français, espagnol

Autres pays européens

+44-1489-564-764

Langues : anglais, allemand, français, espagnol

Asie (Philippines)

+63-2-438-0090

Langue : anglais

Chine

10800-163-0014 (appel gratuit)

Langue : chinois

Site Internet

Consultez le site Internet de PIXELA pour obtenir les informations les plus récentes et pour accéder à nos téléchargements.

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>