

Pixe VRF Browser EX クイックガイド

「Pixe VRF Browser EX」は、ご家庭の DVD ビデオカメラや DVD レコーダーなどで録画した記録データを、手軽な操作で Macintosh に読み込み、市販のオーサリングソフトの素材として保存できるソフトウェアです。本書では、DVD ビデオカメラで撮影した記録データを Macintosh に保存する手順を説明しています。
※ソフトウェアのバージョンによって画面や手順が異なる場合があります。詳しい内容につきましては、「Pixe VRF Browser EX」ヘルプマニュアルをご覧ください。

Pixe VRF Browser EX の概要

DVDビデオカメラ・DVDドライブから記録データを読み込み、データ形式を変換して保存することができます。また、不要部分をカット(トリミング)して保存することもできます。

読み込む

保存する



Pixe VRF Browser EX

MPEG-2 ファイル



A: プログラムストリーム形式

オーディオファイル ビデオファイル



B: エレメンタリーストリーム形式

DVDビデオカメラやDVDドライブから記録データを読み込みます。
対応DVD:
DVD-VR形式のDVD-RW、DVD-RAM
DVD-Video形式のDVD-R、DVD-RW

記録データをオーサリングソフトに対応したデータ形式で保存します。

オーサリングソフト(別売) 保存したデータを使ってDVDを作成することができます。

A: プログラムストリーム形式 (MPEG-2 ファイル)
ピクセラ製「Captv DVD/VCD 2」などの素材として利用できます。

B: エレメンタリーストリーム形式 (オーディオファイルとビデオファイル)
Apple 社製の「DVD Studio Pro」などの素材として利用できます。

起動と終了

起動

起動ディスクの [Applications] (または [アプリケーション]) - [Pixe VRF Browser EX] アイコン (右図) をダブルクリックします。



Pixe VRF Browser EX


終了

メニューバーから [Pixe VRF Browser EX] - [Pixe VRF Browser EX を終了] をクリックします。

カメラから読み込む

1 カメラの接続

DVD ビデオカメラの電源を入れ、Macintosh と接続します。このとき、DVD ビデオカメラにディスクが入っていないことを確認します。




※ 接続方法については DVD ビデオカメラの取扱説明書をご確認ください。

2 Pixe VRF Browser EX を起動

「Pixe VRF Browser EX」を起動します。

3 ドライブを選択

- 1 [ドライブ] ボタンを押します。
- 2 [ドライブ選択] ダイアログから接続した DVD ビデオカメラを選択します。




4 ディスクを挿入

DVD ビデオカメラに、読み込みたい記録データのあったディスクをセットします。



5 記録データの読込

確認画面の [OK] ボタンをクリックします。



保存する

※ 不要な部分をカット（トリミング）して保存することもできます。次の項目「編集して保存する」をご参照ください。

1 シーンを選択

- 1 映像リストウィンドウから保存したいシーンを選択します。
- 2 [保存] ボタンをクリックします。




2 保存

- 1 [保存] ダイアログ (右図) で、以下の項目を設定します。
 - ・保存先のフォルダ
 - ・保存するファイル名
 - ・動画の保存形式

プログラムストリーム	ピクセラ製のオーサリングソフトウェア「Captv DVD/VCD 2」などの保存形式
エレメンタリーストリーム	Apple 社製のオーサリングソフトウェア「DVD Studio Pro」などの保存形式

- 2 [保存] ボタンをクリックします。



編集して保存する


Macintosh に読み込んだ記録データをカット編集して保存します。

1 シーンを選択

- 1 映像リストウィンドウからカット編集して保存したいシーンを選択します。
- 2 [MPEG エディタ] ボタンをクリックし、「MPEG エディタ」を起動します。



2 カットする部分を選択

- 1 スライダーをドラッグしてカットする位置に移動します。
- 2 左右の [<<][>>] ボタンでカットする位置の微調整を行います。
- 3 カットする範囲の開始位置を、ドラッグ&ドロップして指定します。
- 4 カットする範囲の終了位置を、ドラッグ&ドロップして指定します。
- 5 [カット] ボタンをクリックします。
選択した範囲に  はさみマークが表示され、その部分が保存したときに削除されます。
- 6 [作成] ボタンをクリックします。




3 保存

- 1 [保存] ダイアログ (右図) で、以下の項目を設定します。
 - ・別名で保存：データのファイル名を入力します。
 - ・場所：データの保存場所を選択します。
 - ・フォーマット：データの保存形式を選択します。

デフォルト (プログラム ストリーム)	ピクセラ製のオーサリングソフトウェア 「Captv DVD/VCD 2」などの保存形式
エレメンタリー ストリーム	Apple 社製のオーサリングソフトウェア 「DVD Studio Pro」などの保存形式

- 2 [保存] ボタンをクリックします。



※Macintosh、DVD Studio Pro は Apple Computer, Inc. の商標です。